

## FTP-kapcsolat beállítása

### I. Total Commander

Az egyik legnépszerűbb fájlkezelővel könnyű FTP-kapcsolatot beállítani. A program eszköztárán látható egy FTP kapcsolódás gomb (1. ábra), azt megnyomva jutunk az FTP-kapcsolatok ablakához (2. ábra). A jobboldalt található [Új kapcsolat] gombot megnyomva nyithatjuk meg AZ FTP-kapcsolat beállításai ablakot (3. ábra).

A kitöltendő adatok a következők:


Kapcsolat neve: bármi lehet, csak felismerjük később, melyik tárhelyünkhöz kapcsolódik.

Kiszolgáló neve: ha nálunk regisztrált domain webtárhelyéről van szó, általában ftp.domain.hu, ha nem domainhez tartozik, akkor babilon.hu.

Felhasználói név: az általunk megadott felhasználói név, általában domain.hu.

Jelszó: az általunk megadott, általában 12 vegyes karakterből álló jelszó, ha lehetséges, akkor Copy-Paste eljárással töltsük ki a mezőt.

Passzív mód használata: kötelezően legyen kipipálva.



2. ábra: Kapcsolódás FTP-szerverhez

**Az FTP: kapcsolat beállításai**

Kapcsolat neve: kapcsolatom

Kiszolgáló neve: ftp.domainem.hu

Felhasználói név: domainem.hu

Jelszó: xxxxxxxx

Figyelem: a megadott jelszó nem titkosított!

Távoli könyvtár:

Helyi könyvtár: >>

Parancsküldés:

Szervertípus: Automatikus vizsgálat

Tűzfal használata (proxy-szerver)

Új... Módosítás...


Passzív mód használata az átvitelhez (mint a böngészőkben)

Parancsküldés a kapcsolat fenntartásához:

Parancs: NOOP Küldési ciklus: 90 s

3. ábra: FTP-kapcsolat beállításai

A mezők kitöltése után [OK] gombbal becsukjuk az ablakot. A Kapcsolódás FTP-szerverhez ablakban válasszuk ki a kívánt kapcsolatot és a kapcsolódás gombbal csatlakozhatunk. A fel- vagy letöltés befejezése után az Eszköztár alatt megjelenő Szétkapcsolás gombbal szüntethető meg a kapcsolat (4. ábra).



4. ábra:  
Szétkapcsolás